

# Инструкция по обновлению

**LBView**

ООО «Сетевые решения»

28 октября 2014 г.

---

## Оглавление

Обновление с lbview-2.0beta7

3

## Обновление с lbview-2.0beta7

Для обновления с lbview-2.0beta7 выполните следующие команды.

**Для Debian:**

```
service lbview.init stop
service live555.init stop
apt-get remove -y lbview
rm -rf /etc/init.d/lbview* \
    /etc/init.d/live555* \
    /opt/qt-4.8.5 \
    /usr/bin/MPEG2TransportStreamIndexer \
    /usr/bin/live555MediaServer \
    /usr/bin/openRTSP \
    /usr/bin/CutyCapt
```

**Для CentOS:**

```
service lbview.init stop
service live555.init stop
yum remove -y lbview
rm -rf /etc/init.d/lbview* \
    /etc/init.d/live555* \
    /opt/qt-4.8.5 \
    /usr/bin/MPEG2TransportStreamIndexer \
    /usr/bin/live555MediaServer \
    /usr/bin/openRTSP \
    /usr/bin/CutyCapt
```

После загрузки пакетов перейдите в директорию с загруженными новыми пакетами и выполните команду:

**Для Debian:**

```
dpkg -i lbview-live555_0.84-1_amd64.deb \
    lbview_2.0.3-1_amd64.deb \
    lbview-web_1.0.0-1_all.deb \
    lbview-amino-firmware_2.2.0-1_all.deb
```

**Для CentOS:**

```
yum install -y \
    http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm \
    lbview-live555-0.84-1.el6.x86_64.rpm \
    lbview-2.0.3-1.el6.x86_64.rpm \
    lbview-web-1.0.0-1.el6.noarch.rpm \
    lbview-amino-firmware-2.2.0-1.el6.noarch.rpm
```

Замените символическую ссылку на веб-интерфейс (если она есть) на новую:

```
rm -f /var/www/html/lbview
ln -s /usr/share/lbview-web /var/www/html/lbview
```

Запустите обновлённые сервисы:

```
service live555 start  
service lbview start
```